

ご利用ガイド

iOS8 の設定方法

本マニュアルでは「iPhone (iOS8)」を用いたメール設定をご案内しております。

iPad 等をご利用いただいている場合には、多少画面が異なりますので
適宜読み替えていただけますようお願いいたします。

また設定に必要な[メール ID]・[メールパスワード]・[メールアドレス]は[ODN サービスご利用の
ご案内]もしくは[ODN アプリケーションサービスご利用のご案内]に記載されています。(以下[ご
利用のご案内]と記述します)

Step 1

メールの SSL 設定を行います。

ホーム画面の「設定」アイコンをタップします。



Step2

「メール/連絡先/カレンダー」をタップします。




Step3

「アカウントを追加」をタップします。



Step4

「その他」をタップします。



Step5

「メールアカウントを追加」をタップしてください。



Step6

以下の設定を行い、「次へ」をタップしてください。

キャンセル 新規アカウント **次へ**

名前 ODN

メール zft10020@...odn.ne.jp

パスワード ●●●●●●●●●●

説明 ODN-Support

項目	設定
名前	お客様の名前を入力してください(任意)
メール	[メールアドレス]を入力してください。 *ニックネームアドレスを設定している場合はニックネームアドレスを入力してください。 例:odn-support@pop01.odn.ne.jp
パスワード	[メールパスワード]を入力してください。
説明	任意の説明

Step 7

「POP」をタップして、以下の設定を行ってください。

完了しましたら「保存」をタップします。

SoftBank 4G 17:44 100%

キャンセル 新規アカウント **保存**

IMAP **POP**

名前 ODN

メール zft10020@.odn.ne.jp

説明 ODN-Support

受信メールサーバ

ホスト名 popssl.odn.ne.jp

ユーザ名 zft10020

パスワード ●●●●●●●●

送信メールサーバ

ホスト名 smtpssl.odn.ne.jp

ユーザ名 zft10020

パスワード ●●●●●●●●

項目	項目 2	設定
受信メールサーバ	ホスト名	popssl.odn.ne.jp
	ユーザ名	[メール ID]を入力してください。
	パスワード	[メールパスワード]を入力してください。
送信メールサーバ	ホスト名	smtpssl.odn.ne.jp
	ユーザ名	[メール ID]を入力してください。
	パスワード	[メールパスワード]を入力してください。

以上で設定は完了です。